


R1041 / Orion 100


Zmiana Oprogramowania

1. Naładuj baterię urządzenia
2. Uruchom program Rockchip Batch Tool i wybierz plik z oprogramowaniem dla urządzenia





3. Podłącz urządzenie w trybie zmiany oprogramowania, można to zrobić na 2 sposoby:

- Pierwsza metoda:
Wyłącz debugowanie USB w ustawieniach developerskich.




Zmień tryb połączenie USB na Pamięć Masową




Podłącz przewód USB. RkBatchtool wykryje urządzenie i w polu „Connected Devices” pojawi się różowa notyfikacja

Kliknij przycisk “switch”, urządzenie zostanie ponownie uruchomione i wykryte przez program w trybie zmiany oprogramowania




- Druga metoda:
Wyłącz urządzenie. Trzymaj wciśnięty przycisk zwiększania głośności podczas podłączania przewodu usb. Jeśli wszystko przebiegło poprawnie urządzenie zostanie wykryte i program pokaże zielony prostokąt w sekcji „connected devices”





4. Naciśnij przycisk “Upgrade”. Program rozpocznie process zmiany oprogramowania. Po zakończeniu urządzenie zostanie ponownie uruchomione. Poniżej zdjęcie program po pomyślnie zakończonej aktualizacji:



Pierwsze uruchomienie po zmianie oprogramowania może potrwać kilka minut